
BQ28Z610 program flow Step By Step

Arking Chiu – Technical Marketing Engineer Arking.chiu@wpi-group.com
World Peace Industrial Co.,Ltd.





 点选Battery Management Studio程式






- 点选gas gauge
- 再选择2610__0__16bq28z610.bqz
- 最后点选Finish







• 如果有跳出视窗请点选 ok






• 如果有跳出视窗请点选 ok






• 进入至程式页面后,选择Firmware






- 点选Firmware页面
- 选择Browse






- 选择.srec档案名称
- 再选择开启档案






将Excute after programe 取消选取






点选Program






• 写入过程中会出现写入 视窗, 需等待他跑完






• 写入之后如果不是出现写入成功,需要重新点选program





• 需确认画面左下角出现 successfully 字样才算成 功





• 成功写入后点选Excute 整个写入流程才算是完成

